

LINK PER SCARICARE I DRIVER DI STAMPA CANON PCL6 V2.40 –

ISTRUZIONI PER SISTEMA OPERATIVO MACOS:

[https://www.canon.it/support/products/imagerunner/imagerunner_advance_dx_c257i.html?type=drivers&language=&os=windows%208.1%20\(64-bit\)](https://www.canon.it/support/products/imagerunner/imagerunner_advance_dx_c257i.html?type=drivers&language=&os=windows%208.1%20(64-bit))


IL DRIVER È IN FORMATO COMPRESSO ESEGUIBILE, CON UN DOPPIO CLIC VERRA' SCOMPATTATO ALL'INTERNO DELLA STESSA CARTELLA .

ALL'INTERNO SI TROVA L'ESEGUIBILE (.PKG) FAI DOPPIO CLIC E PARTE IN AUTOMATICO L'INSTALLAZIONE. (NB. LA MULTIFUNZIONE DEVE ESSERE ACCESA PER ESSERE RILEVATA). SEGUIRE LE ISTRUZIONI DELLE VARIE SCHERMATE, LA STAMPANTE VERRA' INSTALLATA AUTOMATICAMENTE.


CONFIGURAZIONE STAMPANTE :

VAI IN PREFERENZE DI SISTEMA – STAMPANTI E SCANNER


CLICCA + E SELEZIONA STAMPANTE CANON IR – ADV C257/357



APRI IL MENÙ A TENDINA E CLICCA SU SELEZIONA SOFTWARE




CERCA IL SOFTWARE CANON C 257 , SELEZIONALO E CLICCA SU OK



CLICCA SU OPZIONI E FORNITURE

Stampanti e Scanner 🔍 Ricerca

Stampa Scansiona



Canon iR-ADV C257/357

Apri coda di stampa...

Opzioni e forniture...


Posizione:
Tipo: Canon iR-ADV C257/357
Stato: Inattiva

Condividi stampante sulla rete Preferenze Condivisione...

Stampante di default: Ultima stampante usata ⌵

Dimensioni pagina di default: A4 ⌵ ?

CLICCA SU OPZIONI E SPUNTA ID GESTIONE DIPARTIMENTO



ATTENZIONE!


LA PRIMA VOLTA CHE STAMPI IMPOSTA COME IMPOSTAZIONI PREDEFINITE LA STAMPA IN BIANCO E NERO, COSÌ NON DOVRAI IMPOSTARLO DI VOLTA IN VOLTA. PER FARLO BASTA CHE APRI IL PRIMO DOCUMENTO CHE VUOI STAMPARE.

FILE – STAMPA – APRI IL MENÙ A TENDINA COPIE E PAGINE

Stampa

Stampante:

Preset:



1 di 5

Copie:

Fascicola copie

Pagine:

Tutte

Pagina corrente

Selezione

Da:

a:

Intervallo pagine

Immettere numeri di pagina e/o intervalli di pagine separati da virgole (e.g. 2, 5-8)

Visualizza anteprima


CLICCA SU QUALITÀ E APRI IL MENÙ A TENDINA MODO COLORE, SELEZIONA BIANCO E NERO

Stampa

Stampante:

Preset:


Qualità



Qualità:

Modo colore:

APRI IL MENÙ A TENDINA IMPOSTAZIONI DI DEFAULT E CLICCA SU SALVA IMPOSTAZIONI ATTUALI COME PRESET



SCEGLI IL NOME DEL PRESET E CLICCA SU SOLO QUESTA STAMPANTE

